

Windows 10 / 11 activeren

Voor Windows 10 en Windows 11: Home, Pro, Pro for Workstations, Enterprise en upgradecodes.

Voordat u begint: houd uw licentiesleutel van 25 tekens bij de hand en zorg dat de computer verbonden is met internet.

Windows activeren

1 Open Instellingen

Druk tegelijk op de **Windows-toets** en **I**.

2 Ga naar Activering

Windows 11: kies *Systeem* en daarna *Activering*.

Windows 10: kies *Bijwerken en beveiliging* en daarna *Activering*.

3 Wijzig de productcode

Klik bij *Productcode wijzigen* op *Wijzigen*.

4 Voer uw licentiesleutel in

Typ of plak de sleutel van 25 tekens en klik op *Volgende* en daarna op *Activeren*.

5 Controleer de activering

Bij *Activeringsstatus* staat nu *Actief* of *Windows is geactiveerd*.

Van Home naar Pro

Heeft u Windows Home en een sleutel voor Windows Pro gekocht? Voer de Pro-sleutel in via de stappen hierboven. Windows wordt dan automatisch bijgewerkt naar Pro en start één of twee keer opnieuw op. Uw bestanden en programma's blijven bewaard.

Activeren via de opdrachtprompt

Lukt het niet via Instellingen? Zoek in het startmenu naar *cmd*, klik met de rechtermuisknop op *Opdrachtprompt* en kies *Als administrator uitvoeren*. Voer daarna deze twee opdrachten uit, met uw eigen sleutel:

```
slmgr /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX  
slmgr /ato
```

Windows opnieuw installeren

Download het installatieprogramma van Microsoft via microsoft.com/nl-nl/software-download/windows11 of microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10. Kies tijdens de installatie dezelfde editie als uw sleutel (Home of Pro). U kunt de sleutel tijdens de installatie invullen, of kiezen voor *Ik heb geen productcode* en Windows achteraf activeren.

Enterprise LTSC en IoT Enterprise: deze sleutels werken alleen op een installatie van dezelfde editie. Een gewone Home- of Pro-installatie kan niet met een LTSC-sleutel worden geactiveerd.

Lukt het niet?

Krijgt u een foutmelding, bijvoorbeeld omdat de activeringsservers de sleutel niet online accepteren? Activeer Windows dan via de telefoon met de handleiding [Windows activeren via de telefoon](#). Komt u er niet uit, stuur ons dan via het [contactformulier](#) uw bestelnummer en een schermafbeelding van de foutmelding.

Hulp nodig?

Stuur uw bestelnummer en een schermafbeelding van de melding via microsoft-keys.nl/contact of mail naar info@microsoft-keys.nl. Uw licentiesleutels vindt u altijd terug onder Mijn account, Bestellingen.