

Windows 7 / 8.1 activeren

Voor Windows 7 (Home Premium, Professional, Ultimate) en Windows 8.1 (Pro).

Let op: Microsoft geeft geen beveiligingsupdates meer voor Windows 7 (sinds januari 2020) en Windows 8.1 (sinds januari 2023). Gebruik deze versies bij voorkeur niet op een computer die met internet verbonden is.

Windows 7 activeren

- 1 Open de systeemeigenschappen**
Klik op *Start*, klik met de rechtermuisknop op *Computer* en kies *Eigenschappen*.
- 2 Wijzig de productcode**
Klik onderaan het venster op *Productcode wijzigen* of *Windows nu activeren*.
- 3 Voer uw licentiesleutel in**
Typ de sleutel van 25 tekens en klik op *Volgende*. Windows maakt verbinding met Microsoft en wordt geactiveerd.

Windows 8.1 activeren

- 1 Open de systeeminstellingen**
Druk tegelijk op de en en kies *Systeem*.
- 2 Wijzig de productcode**
Klik onderaan op *Productcode wijzigen* of *Windows activeren*.
- 3 Voer uw licentiesleutel in**
Typ de sleutel van 25 tekens en klik op *Activeren*.

Activeren via de opdrachtprompt

Klik op *Start*, zoek naar *cmd*, klik met de rechtermuisknop op *cmd.exe* en kies *Als administrator uitvoeren*. Voer daarna deze opdrachten uit, met uw eigen sleutel:

```
slmgr /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX  
slmgr /ato
```

Lukt online activeren niet?

Bij oudere Windows-versies weigert de online activering regelmatig, ook als de sleutel geldig is. Activeer Windows dan via de telefoon met de handleiding [Windows activeren via de telefoon](#). Komt u er niet uit, stuur ons dan via het [contactformulier](#) uw bestelnummer en een schermafbeelding van de foutmelding.

Hulp nodig?

Stuur uw bestelnummer en een schermafbeelding van de melding via microsoft-keys.nl/contact of mail naar info@microsoft-keys.nl. Uw licentiesleutels vindt u altijd terug onder Mijn account, Bestellingen.